



Comment perfectionner sa stratégie avec le delayed C-bet

Chaque joueur de poker expérimenté a le C-bet (abréviation de «continuation bet») dans son arsenal.

Le C-bet capitalise sur deux faits cruciaux:

1. L'agresseur pré-flop a généralement la range la plus forte de tous les joueurs dans la main.
2. Il est difficile de se connecter avec le flop. (La chance de flopper une paire avec n'importe quelle main non appariée au Texas Hold'em n'est que de 32,43%.)

Mais le C-bet est devenu victime de son propre succès. De nombreux joueurs C-bet excessivement sur certaines textures de flop, qui peuvent être exploités avec des **check-raises** et des floats agressifs .

Alors, comment pouvez-vous vous empêcher de C-bet trop souvent tout en capitalisant sur votre avantage de range en tant que relanceur pré-flop? Une réponse: le delayed C-bet.

Voici ce que vous êtes sur le point d'apprendre:

- **Qu'est-ce qu'un delayed C-bet?**
- **Quand et pourquoi vous devriez delayed C-bet?**
- **Exemple de mains de delayed C-bet**

Qu'est-ce qu'un delayed C-bet?

Les delayed C-bets se produisent lorsque l'agresseur pré-flop mise après que l'action a été un check sur la ou les streets précédentes. C'est une stratégie sous-utilisée et souvent mal comprise, et le faire avec vos mains faites, des draws et des bluffs vous permettra de gagner plus de pots et d'éviter des spots difficiles.

L'intégration des delayed C-bets dans votre jeu aura un certain nombre d'avantages, notamment:

- Renforcer votre range de check,

Checker avec des mains décentes protège votre range de check de manière adéquate. En faisant cela, vous empêchez vos adversaires de vous exploiter avec une stratégie de probe-bet agressive .

- Empêcher les C-bets trop abusifs,

Comme mentionné ci-dessus, de nombreux joueurs C-bet à presque toutes les occasions simplement parce qu'ils ont l'initiative, ce qui est exploitable. Effectuer un delayed C-bet avec une partie de votre range empêchera votre range de C-bet flop de se saturer avec trop de bluffs et / ou de mains marginales.

- Rendre le bluff plus efficace,

Lorsque votre adversaire call votre C-bet sur le flop, sa range se rétrécit, ce qui signifie que vous serez confronté à une range globalement plus forte au turn. D'un autre côté, lorsque vous n'effectuez pas votre C-bet au flop et que l'action se termine par un check, les ranges sont plus larges et donc plus faibles au turn.

Etre face à une range plus faible rend les delayed C-bets en bluffs plus efficaces. Cela est particulièrement vrai lorsque vous êtes en position car votre adversaire a checké deux fois. Lorsque votre adversaire a montré deux fois de la faiblesse, vous pouvez être plus confiant avec vos bluffs.

Quand devriez-vous effectuer un delayed C-bet?

Voici trois situations courantes dans lesquelles vous devriez envisager un delayed C-bet plutôt qu'un C-bet.

1. Lorsque votre main ne peut pas être bet confortablement sur trois streets en value

Lorsque vous avez une main faite qui n'est pas assez forte pour bet sur les trois streets en value, envisagez de delayed C-bet. Vous devriez le faire principalement lorsqu'il est peu probable que votre main risque de devenir plus faible (**outdraw**) que les mains que votre adversaire foldera au flop .

Par exemple:

100NL Cash Game. 100BB Effective Stacks

Hero is dealt A♠ 2♠ on the button
Hero raises to \$3. Villain calls from the big blind.

Flop (\$6.50) A♦ 8♣ 3♥
Villain checks.

Sur ce flop, la main de Hero est:

- Pas assez forte pour value bet sur trois streets.
- Bien en avance sur la range de mains que Villain foldera sur un C-bet flop.

De plus, checker avec des mains comme celle-ci renforce la range de check de Hero, lui permettant de mieux se défendre contre les bets sur le turn. Pour ces raisons, Hero peut checker le flop avec l'intention d'extraire de la value (ou de bluff-catcher contre des bets) sur les streets suivantes.

Quand vous avez une main faite qui est vulnérable au check - comme 8♥ 7♥ sur un flop 7-3-2 - vous devriez plus vous pencher vers un C-bet sur ce flop pour **deny l'équité . De tels C-bets obligeront votre adversaire à folder des mains non faites qui pourraient toucher turn, ce qui est toujours bon pour vous.**

2. Lorsque votre main est super forte et bloque les mains fortes de votre adversaire

Lorsque vous flopez une main super forte sur un board dry (sec), pensez à utiliser un delayed C-bet. Par exemple:

100NL Cash Game. 100BB Effective Stacks

Hero is dealt K♠ K♥ in the cutoff

Hero raises to \$3. Villain calls from the big blind.

Flop (\$6.50) K♦ 8♠ 2♣

Villain checks.

Le top set de Hero bloque la plupart des mains fortes de Villain sur ce board très dry (sec), donc il est plus préférable de checker que de C-bet. Quand Hero check, Villain aura une opportunité de bet turn en bluff, ou parce qu'il aura touché quelque chose.

De plus, il est peu probable que Villain check-raise - un scénario de rêve pour le top set de Hero - sur ce board dry (sec). Si le tableau était plus drawy (coordonné), C-bet avec top set serait une option plus intéressante.

3. Lorsque vous avez une main médiocre sur un board wet (humide)

Si vous C-betez avec trop de mains marginales sur des flops wet (humides), votre adversaire peut vous exploiter avec une stratégie de **check-raise** agressive. Vous n'aurez tout simplement pas une range suffisamment forte pour vous défendre efficacement.

Vous pouvez éviter d'être exploité en effectuant un C-bet uniquement lorsque vous détenez des mains fortes ou des mains qui ne vous dérangent pas de folder contre un check-raise. Avec une main médiocre, effectuez un delayed C-bet au turn ou à la river.

Exemple de mains à delayed C-bets

Passons maintenant aux historiques de mains soumises par nos membres avec des commentaires stratégiques fournis par notre coach.

Exemple n° 1: Delayed C-bet en 3bet pot

Online Cash 4-Handed. 100BB Effective Stacks.

Hero is dealt K♥ Q♦ in the small blind

Button raises to 2.3bb. Hero 3-bets to 9.5bb. Button calls.

Flop (20bb): J♠ 7♣ 6♦

Hero checks. Button checks.

Turn (20bb): 9♠

Hero bets 13bb. Button calls.

River (46bb): 4♥

Hero bets 30.33bb.

Il est vraiment logique d'utiliser K♥ Q♦ comme delayed C-bet sur ce board. Il fait un bon travail en bloquant certaines des mains fortes du bouton (KJ / QJ), mais il y a beaucoup d'autres mains dans notre range qui sont des C-bets bluffs plus efficaces. Considérez notre range pré-flop dans ce spot:

AA	AKs	AQs	AJs	ATs	A9s	A8s	A7s	A6s	A5s	A4s	A3s	A2s
AKo	KK	KQs	KJs	KTs	K9s	K8s	K7s	K6s	K5s	K4s	K3s	K2s
AQo	KQo	QQ	QJs	QTs	Q9s	Q8s	Q7s	Q6s	Q5s	Q4s	Q3s	Q2s
AJo	KJo	QJo	JJ	JTs	J9s	J8s	J7s	J6s	J5s	J4s	J3s	J2s
ATo	KTo	QTo	JTo	TT	T9s	T8s	T7s	T6s	T5s	T4s	T3s	T2s
A9o	K9o	Q9o	J9o	T9o	99	98s	97s	96s	95s	94s	93s	92s
A8o	K8o	Q8o	J8o	T8o	98o	88	87s	86s	85s	84s	83s	82s
A7o	K7o	Q7o	J7o	T7o	97o	87o	77	76s	75s	74s	73s	72s
A6o	K6o	Q6o	J6o	T6o	96o	86o	76o	66	65s	64s	63s	62s
A5o	K5o	Q5o	J5o	T5o	95o	85o	75o	65o	55	54s	53s	52s
A4o	K4o	Q4o	J4o	T4o	94o	84o	74o	64o	54o	44	43s	42s
A3o	K3o	Q3o	J3o	T3o	93o	83o	73o	63o	53o	43o	33	32s
A2o	K2o	Q2o	J2o	T2o	92o	82o	72o	62o	52o	42o	32o	22

Rouge= 3-Bet, rose= 3-Bet en option, bleu= fold

Il y a beaucoup de mains dans cette range qui ont moins de showdown value et plus de jouabilité dans les streets futures que KQo. Celles-ci incluent les 98s, T8s, T9s, Q9s, QTs et même nos combos de KQs qui ont un backdoor flush draw. Si nous effectuons un C-bet avec ces mains, plus 12 combos supplémentaires de KQo, nous courons le risque de C-bet trop de mains marginales, ce qui rend notre range vulnérable aux raises.

Au turn 9♠, certaines mains qui auraient dû checker sur le flop seront désormais des value bets turn (comme JJ, 99 et J9). Nous devons également delayed C-bet avec des bluffs afin d'équilibrer notre range; l'utilisation de KQo a du sens car il a deux overcards et a un draw vers les nuts.

Je préfère un bet légèrement plus petit sur le turn et la river dans cette main. Notre range de value se compose principalement d'une paire après avoir checké le flop, et bet gros rend moins probable que notre adversaire continue avec une pire paire.

Remarque: opter pour un C-bet à fréquence mixte avec KQo serait un jeu décent ici, ce que je suis sûr qu'un solveur confirmerait. Cela dit, il est bon de simplifier votre stratégie et de checker à chaque fois.

Exemple n° 2: **Delayed C-bet avec une main de value marginale dans un pot multi-way**

25NL Cash Game. \$25 Effective Stacks.

Hero is dealt A♠ T♠ in the hijack
Hero raises to \$0.75. Cutoff calls. Big blind calls.

Flop (\$2.35): 8♣ 5♦ A♦
Big blind checks. Hero bets \$1.17. Cutoff calls. Big blind calls.

Turn (\$5.86): 3♠
Big blind checks. Hero bets \$2.93. Cutoff calls. Big blind folds.

River (\$5.86): 4♣
Hero checks. Cutoff checks.

Nous ne devons pas C-bet avec cette main sur le flop. Nous avons ici des paires supérieures (AJ+) plus fortes pour C-bet en value, ainsi que nos combos de deux paires et de sets (88, 55, A8, A5). Si nous C-bettons avec des paires supérieures plus faibles également, nous nous rendons vulnérables aux raises flop - en particulier dans un pot multi-way comme celui-ci.

De plus, garder AT dans notre range de check garantit que nous avons des paires relativement fortes lorsque nous checkons . De même que C-bet avec AT sur ce flop peut conduire à des situations délicates si l'un des adversaires raise. Cependant, lorsque l'action flop se conclue par un check et que le turn est une blank, AT est un value bet facile et une excellente main à avoir dans notre range de delayed C-bet.

Cela dit, vous pourriez faire un C-bet sur le flop et checker le turn avec cette main. Mais miser à la fois le flop et le turn ici est tout simplement trop thin (mince).

Exemple n° 3: **Exploiter les joueurs faibles avec les delayed C-bets**

\$2/\$5 Live 9-Handed. \$400 Effective Stacks.

Hero is dealt 9♦ 9♠ in middle position

UTG straddles to \$10. Hero raises to \$25. UTG calls.

Flop (\$57): A♦ 5♠ 5♣

UTG checks. Hero checks.

Turn (\$57): T♥

UTG checks. Hero checks.

River (\$57): J♥

UTG checks. Hero checks.

Puisqu'il s'agit d'une main en live, je vais recommander une stratégie de delayed C-bet hautement exploitante qui a généré de l'argent pour moi aux tables en live.

Une tendance courante des joueurs en live est de miser avec n'importe quelle paire sur le turn après que le flop a été checké. Je pense qu'ils le font pour «se protéger», ou parce qu'ils ont peur de faire face à un bet turn. Quoi qu'il en soit, cette tendance est un leak récurrent qui peut être exploité avec une stratégie agressive de delayed C-bet.

Sur ce board, de tels adversaires leaderaient turn avec tous les combos Ax, Tx et 5x présents dans leur range. Si tel est le cas, nous pouvons delayed C-bet sur le turn avec un taux de réussite astronomiquement élevé. Nous pouvons également checker plus de mains que nous aurions normalement C-bet sur le flop afin d'atteindre plus souvent ce spot turn très rentable.

Ces types de joueurs sont plus courants dans les jeux en live, mais cet ajustement fonctionnera bien aussi contre quiconque probe bet trop libéralement.

Dernières remarques

Si vous avez lu cet article, félicitations car vous avez couvert beaucoup de terrain en peu de temps. Pour récapituler les principaux points:

- Le delayed C-bet est lorsque vous betez sur le turn après avoir manqué une opportunité de C-bet sur le flop.
- Les avantages du delayed C-bet comprennent:
 - Renforcer votre range de check.
 - Gardez votre fréquence de C-bet sous contrôle.
 - Rendre vos bluffs plus efficaces.
- Les situations dans lesquelles vous devriez delayed C-bet incluent:
 - Lorsque votre main faite n'est pas trop vulnérable et ne peut pas être confortablement value bet sur trois streets.
 - Lorsque votre main est super forte et bloque les mains fortes de votre adversaire.
 - Lorsque vous avez une main médiocre sur un board wet (humide).

Merci d'avoir lu!