




COMMENT JOUER SUR



LES LOW FLOPS OOP ?



Si vous avez déjà rencontré des difficultés à jouer sur les low flops (flops bas comportant que des petites cartes), cet article est fait pour vous.

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la façon de jouer sur les low flops hors de position après avoir relancé preflop. Cela peut être déconcertant car le [stack-to-pot ratio](#) est élevé (ce qui rend plus difficile le jeu hors de position) et il est facile de faire des erreurs.

Notre objectif aujourd'hui est de rendre ce spot moins déconcertant. Allons-y!

Stratégie générale sur les low flops hors de position

Couvrons les trois situations les plus courantes dans lesquelles vous vous retrouverez en tant qu'agresseur preflop hors de position:

1. Choisir avec quelles mains C-bet.
2. Jouer contre un float bet⁽¹⁾ (en d'autres termes, lorsque vous checkez et faites face à un bet sur le flop).
3. Jouer sur le turn après que l'action flop soit un check.

La range de chaque joueur est le facteur le plus important à considérer dans ces situations. Il existe de nombreuses façons d'aborder le cold call ⁽²⁾ en position preflop. Certains cold call avec une large range, d'autres ne cold call jamais, et le reste de field se trouve entre les deux. Ces changements dans la range du joueur en position changeront radicalement à quoi ressemblera la stratégie optimale pour le joueur hors de position.

Stratégie de C-bet

De manière générale, le relanceur preflop devrait checker la majorité de sa range sur les low flops car il est hors de position avec un **désavantage de range**. Ce désavantage de range est présent parce que le relanceur preflop aura beaucoup plus de mains types broadways dans sa range qui auront raté ce flop contrairement à celle du caller preflop en position qui aura plus de mains qui peuvent frapper ce type de flop.

La range de C-bet du relanceur preflop devrait être constituée de mains qui peuvent miser 3 streets pour value (comme top paire top kicker et mieux) et les mains avec tirage ou un tirage backdoor. Cependant, on ne devrait pas C-bet à chaque fois avec toutes les mains qui répondent à ces critères, comme nous le verrons dans la section suivante.

⁽¹⁾ Le float bet est quand le joueur qui relance preflop décide de ne pas C-bet hors de position et que le caller en position bet vs le check / miss C-bet de l'open raiser. C'est ce bet qu'on appelle un «float bet».

⁽²⁾ Un joueur fait un cold call quand il suit alors qu'une mise et au moins une relance ont déjà eu lieu avant lui. Un cold call correspond donc au fait de payer directement plusieurs enchères. En Texas Hold'em, un cold call se produit par exemple lorsqu'un joueur effectue une relance preflop et qu'il est payé par un autre joueur.

Stratégie contre un float bet

Lorsque le relanceur preflop check et est confronté à un float bet, il devra se défendre de manière agressive en check-call et check-raise souvent et rarement en check-fold, en fonction du sizing de vilain. Si le relanceur preflop ne se défend pas suffisamment agressivement, le joueur en position pourrait float bet avec toute sa range de manière profitable.

Le check-raise est particulièrement important. Si le relanceur preflop ne check-raise pas assez agressivement, le joueur en position peut miser petit avec toute sa range et réaliser ainsi toute son équité pour un prix très bon marché.

Vous commencez probablement à comprendre pourquoi il est si difficile de jouer parfaitement ce spot: nous devons combiner des mains fortes et des semi-bluffs dans nos ranges de C-bet et de check.

Stratégie avec un delayed C-bet

Les mains avec lesquelles le relanceur preflop devrait delayed C-bet dépendent de son approche du C-bet flop. Il voudra généralement checker avec des A-high, en essayant de les ramener au showdown.

Le relanceur preflop devrait également value bets plus thin maintenant que son adversaire a montré de la faiblesse et bluffer avec tous ses semi-bluffs qu'il a inclus dans sa range de check flop. Si votre range contient peu de semi-bluffs, vous allez devoir faire preuve de créativité et bluffer des mains de type Q-high ou K-high.

Maintenant que nous avons discuté de la stratégie générale, plongeons-nous dans un exemple pour voir comment nous construisons notre stratégie. Comme pour toute situation au poker, il existe de nombreuses façons de construire une stratégie gagnante - la suivante n'est que l'une d'entre elles.

Exemple sur un low flop

Nous allons examiner un spot où middle position open et bouton call, car c'est un spot entre bouton vs cut-off et bouton vs UTG en termes de ranges preflop, vous pouvez donc en tirer des conclusions plus facilement pour travailler ces deux autres spots.

Online \$0.25/\$0.50. 6-Handed. Effective Stacks \$50.

Hero is dealt two cards in middle position

UTG folds. Hero raises to \$1.25. CO folds. BU calls. 2 folds.

Flop (\$17.50): 8♦ 3♠ 2♥

Hero...?

Voici les ranges:

AA	AKs	AQs	Ajs	ATs	A9s	A8s	A7s	A6s	A5s	A4s	A3s	A2s	AA	AKs	AQs	Ajs	ATs	A9s	A8s	A7s	A6s	A5s	A4s	A3s	A2s
AKo	KK	KQs	Kjs	KTs	K9s	K8s	K7s	K6s	K5s	K4s	K3s	K2s	AKo	KK	KQs	Kjs	KTs	K9s	K8s	K7s	K6s	K5s	K4s	K3s	K2s
AQo	KQo	QQ	Qjs	QTs	Q9s	Q8s	Q7s	Q6s	Q5s	Q4s	Q3s	Q2s	AQo	KQo	QQ	Qjs	QTs	Q9s	Q8s	Q7s	Q6s	Q5s	Q4s	Q3s	Q2s
Ajo	Kjo	Qjo	Jj	JTs	J9s	J8s	J7s	J6s	J5s	J4s	J3s	J2s	Ajo	Kjo	Qjo	Jj	JTs	J9s	J8s	J7s	J6s	J5s	J4s	J3s	J2s
ATo	KTo	QTo	JTo	Tt	T9s	T8s	T7s	T6s	T5s	T4s	T3s	T2s	ATo	KTo	QTo	JTo	Tt	T9s	T8s	T7s	T6s	T5s	T4s	T3s	T2s
A9o	K9o	Q9o	J9o	T9o	99	98s	97s	96s	95s	94s	93s	92s	A9o	K9o	Q9o	J9o	T9o	99	98s	97s	96s	95s	94s	93s	92s
A8o	K8o	Q8o	J8o	T8o	98o	88	87s	86s	85s	84s	83s	82s	A8o	K8o	Q8o	J8o	T8o	98o	88	87s	86s	85s	84s	83s	82s
A7o	K7o	Q7o	J7o	T7o	97o	87o	77	76s	75s	74s	73s	72s	A7o	K7o	Q7o	J7o	T7o	97o	87o	77	76s	75s	74s	73s	72s
A6o	K6o	Q6o	J6o	T6o	96o	86o	76o	66	65s	64s	63s	62s	A6o	K6o	Q6o	J6o	T6o	96o	86o	76o	66	65s	64s	63s	62s
A5o	K5o	Q5o	J5o	T5o	95o	85o	75o	65o	55	54s	53s	52s	A5o	K5o	Q5o	J5o	T5o	95o	85o	75o	65o	55	54s	53s	52s
A4o	K4o	Q4o	J4o	T4o	94o	84o	74o	64o	54o	44	43s	42s	A4o	K4o	Q4o	J4o	T4o	94o	84o	74o	64o	54o	44	43s	42s
A3o	K3o	Q3o	J3o	T3o	93o	83o	73o	63o	53o	43o	33	32s	A3o	K3o	Q3o	J3o	T3o	93o	83o	73o	63o	53o	43o	33	32s
A2o	K2o	Q2o	J2o	T2o	92o	82o	72o	62o	52o	42o	32o	22	A2o	K2o	Q2o	J2o	T2o	92o	82o	72o	62o	52o	42o	32o	22

Bleu=range d'open en MP

Rouge=range de call bouton vs MP open

Vert=fold preflop

Voici comment nous pourrions construire **notre range de C-bet**:

- C-bet 99-QQ et A8s pour valeur
- C-bet toutes les 2 overcards qui sont en dessous du roi (9J par exemple), les 76 avec backdoor flush draw et les 65 en semi-bluffs

Disséquons un peu cette range avec quelques questions et réponses.

Q: Pourquoi C-bet avec 99-QQ et pas avec 99-AA?

R: Dans ce spot, QQ et AA sont devant le même nombre de mains, mais AA a un attribut supplémentaire: AA ne peut pas devenir une middle paire au turn, ce qui signifie que nous sommes moins inquiets de donner à notre adversaire une carte gratuite. KK est similaire, bien qu'il y ait une petite chance qu'il devienne une middle paire si turn sort un as. C'est

pourquoi nous pouvons utiliser AA et KK pour équilibrer notre range de check-raise sans donner beaucoup d'équité.

Q: Pourquoi ne pas C-bet avec deux fortes overcards?

R: K-high a souvent de la showdown value, cela ne nous dérange pas de donner une carte gratuite, et nous pouvons les utiliser aussi pour check-raise si nous faisons face à un float bet, ce qui équilibre notre valeur de check-raise.

Q: Pourquoi check nos A-high?

R: De la même manière que les roi, les as ont de la showdown value et cela ne vous dérange pas d'avoir une chance gratuite de toucher la top paire au turn. De plus, la plupart des A-high sont assez forts pour check-call la plupart des sizings (en dessous de 66% de la taille du pot) et nous pouvons même utiliser les A-high avec gutshot (ici A5 et A4) en semi-bluffs pour check-raise.

Si notre check fait face à un float bet, nous pouvons:

- Check-call avec toutes les paires et les as qui ont un backdoor flush draw.
- Check-raise avec AA, KK, 88, 33 et 22 pour value.
- Check-raise avec A5s-A4s et nos K-highs qui ont un backdoor flush draw en semi-bluffs

De cette façon, nous nous retrouvons avec une stratégie délicate à contrer mais décemment bien équilibrée contre laquelle il est difficile de jouer.

Quant à notre stratégie de delayed C-bet, elle dépendra fortement de la carte qui vient turn. Vous devrez évaluer au cas par cas. Gardez simplement à l'esprit qu'une fois que votre adversaire a checké, sa range est très faible et vous pouvez probablement l'attaquer de manière agressive en bluffant, surtout s'il est du genre à trop float au flop. Vous pouvez en savoir plus sur les delayed C-bet [ici](#).

Conclusion

Vous devriez maintenant avoir une assez bonne idée de la façon de jouer sur ces low flops hors de position. Comme nous n'avons couvert qu'un seul flop aujourd'hui, il serait sage de pratiquer la construction de range sur d'autres flops tout en gardant à l'esprit les concepts que vous avez lus ici. Vous pouvez utiliser un stylo et du papier, un logiciel avancé ou tout autre élément intermédiaire, à condition de faire progresser vos connaissances.